

グローバル共有モニタ マニュアル



目 次

第1章 概要.....	3
第2章 使用方法.....	4
2.1 画面説明.....	4
2.2 手順.....	5
2.3 制約事項.....	5
第3章 重要な情報.....	6
改訂履歴.....	7


第1章 概要

グローバル共有モニタは、AJAN IDEとは単独した、単独で利用できるグローバル共有をモニタするツールです。

指定したコンピュータのグローバル共有の一覧および値を確認することができます。

第2章 使用方法

2.1 画面説明



名称	説明
①接続先IPアドレス	グローバル共有をモニタしたいPCのIPアドレスを指定して下さい。
②オープン時オプション(任意)	グローバル共有をオープンする際のオプション文字列を指定して下さい。複数のオプションを指定する際は、改行して指定して下さい。オプション文字列の詳細は、「02.拡張コマンド編」の「COMMON OPEN」の説明を参照して下さい。 例) SELECT=0 PASSWORD=user OLD=1
③OPENボタン	IPとオプション(任意)の条件でグローバル共有をオープンします。
④CLOSEボタン	オープンしたグローバル共有を閉じます。
⑤REFRESHボタン	表示内容を最新に更新します。
⑥グローバル共有表示領域	グローバル共有一覧および値が表示されます。

2.2 手順

1. 接続先IPアドレス(①)にグローバル共有をモニタしたいPCのIPアドレスを入力します。自身のPCをモニタしたい場合は、自身を意味する127.0.0.1(localhost)を指定します。
ネットワークに接続されており、有効な自身以外のIPアドレスを指定すると、別PCのグローバル共有をモニタすることができます。
2. オープン時オプション(②)に、必要に応じてオプション文字列を指定して下さい。
基本は未入力で構いません。
複数のオプションを指定する場合、改行して入力して下さい。
※オプション文字列の詳細は、「02.拡張コマンド編」の「COMMON OPEN」の説明を参照して下さい。
3. OPENボタン(③)をクリックすると、先に設定した条件でグローバル共有を取得して表示します。
4. 表示内容は自動では更新されないため、更新したい場合はREFRESHボタンをクリックして下さい。
5. 再度、OPENから行いたい場合は、CLOSEボタンをクリックして下さい。
6. グローバル共有モニタを終了するには、ブラウザを閉じて下さい。
※CLOSEボタンをクリックせずにブラウザを終了した場合、自動的にCLOSEされます。

2.3 制約事項

- 値の変更は出来ません。
- 値は自動更新されません。REFRESHボタンで更新して下さい。

第3章 重要な情報

保証の内容と制限

弊社は本ドキュメントに含まれるソースプログラムの実行が中断しないこと、またはその実行に誤りが無いことを保証していません。

本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などがあつた場合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の情報に起因するいかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。

ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があります。

著作権、知的所有権

弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。

本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。

医療機器/器具への適用における注意

弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、製造された物では有りません。

弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査機器と共に設計された物では有りません。

医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などにより、損傷/損害を引き起こす場合が有ります。

複製の禁止

弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うことはできません。

責任の制限

弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損害、間接的な損害、重大な損害について、責任を負いません。

本製品(ハードウェア、ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。

本製品に含まれる不都合、あるいは本製品の供給(納期遅延)、性能もしくは使用に起因する付帯的損害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良(有償サービスの利用)、代品交換までとし、製品の予防交換並びに、代金減額等、金銭面での賠償の責任は負わないものとします。

本製品は、日本国内仕様です。

商標/登録商標

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

改訂履歴

Ver.	年 月	改 訂 内 容
0.90	2022年6月	新規作成